

Virtualisierung: Xen: Xen-Console aktivieren

Problem:

Bei einigen Grundinstallationen neuerer Zeit ist die Xen-Console erstmal deaktiviert. Bei einem Aufruf von `xen console [DomU]` bzw. `xenconsole [DomU]` erscheint lediglich das letzte Stück vom Boot-Bildschirm. Keine Taste, kein Abbrechen. Nichts funktioniert. Das Commando muss extern per `kill` abgebrochen werden.

Lösung:

Es fehlt lediglich ein Eintrag in der DomU.cfg:

```
extra = "xencons=tty console=tty"
```

Nach einem Reboot der DomU kommt man mit der Xen-Console wieder zum Login-Prompt.

PS:

Um eine Console zu verlassen (==detache) lautet der Offizielle Tastenkürzel `[Ctrl]-]`. Dies funktioniert auf einer deutschen Tastatur aber nicht, da die eckige Klammer wiederum nur über eine Sondertaste erreichbar ist. Stattdessen findet man manchmal diese Kombination auf der Taste, wo auf einer US-Tastatur die eckige Klammer ist: Die Taste mit `[+*~]`. Alternativ funktioniert auch meistens `[Strg]-5`

Eindeutige ID: #1377

huschi

2009-11-02 21:48