Webmin: Wie installiert man Webmin mit (x)inetd?

Problem:

Wenn man Webmin nur selten braucht und/oder wenig Resourcen zur Verfügung hat, so kann es sinnvoll sein, Webmin durch (x)inetd starten zu lassen.

Lösung:

- Aktuellen Webmin-Installations-Pfad rausfinden:

  ```
  grep root /etc/webmin/miniserv.conf
  ```

- Mit `/etc/init.d/webmin stop` den aktuellen Webmin stoppen.

- In `/etc/webmin/miniserv.conf` folgende Zeile Eintragen:
  `inetd=1`

  und folgende Zeile löschen/auskommentieren:

  ```
  session=1
  ```

- In `/etc/services` setzen wir folgenden Eintrag:

  ```
  webmin 10000/tcp
  ```

Nun kommt es drauf an, ob man `inetd` oder `xinetd` nutzt:

inetd

In der Datei `/etc/inetd.conf` kommt folgender Eintrag dazu:

```
webmin stream tcp nowait root /usr/local/webmin/miniserv.pl miniserv.pl
/etc/webmin/miniserv.conf
```

(Achtung: Der Pfad zu `miniserv.pl` muß auf die aktuelle Version zeigen.)

xinetd

Entweder in der `/etc/xinetd.conf` anhängen, oder in eine neue Datei `/etc/xinetd.d/webmin` folgendes reinschreiben:

```
service webmin {
        user = root
        env = LANG=
```


(c) 2024 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=26&id=188&artlang=de

```
        port = 10000
        socket_type = stream
        protocol = tcp
        wait = no
        disable = no
        type = UNLISTED
        server = /usr/local/webmin/miniserv.pl
        server_args = /etc/webmin/miniserv.conf
}
```

(Achtung: auch hier muß der Pfad zu `miniserv.pl` vorher kontrolliert werden.)

restart:

Nun muß noch der (x)inetd neu gestartet werden und zugleich sollte man sicherstellen, daß webmin beim Booten nicht wieder gestartet wird. Dies kann man entweder mit einem Runlevel-Editor tun oder unter Webmin im Modul "Bootup and Shutdown".

Eindeutige ID: #1186
huschi
2006-08-21 09:31

(c) 2024 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=26&id=188&artlang=de